

به نام خدا



آموزش نصب و راه اندازی تلفن voip بر روی گوشی اندروید(سیستم عامل Android)

۱- دریافت نرم افزار Grandstream wave lite از **Google Play Store** - گوگل پلی استور یا اندروید مارکت **myket** (داخلی)






Grandstream wave lite

۲- نصب نرم افزار بر روی گوشی (این نرم افزار برای تماس نیاز به دسترسی (permissions) دارد که در هنگام باز شدن از شما سؤال می شود گزینه **Allow** را انتخاب کنید تا نرم افزار به درستی بر روی گوشی شما باز شود)





۳- برای اضافه کردن و تنظیم خط تلفن voip شما به این نرم افزار لازم است که گزینه **settings** را انتخاب نمود و بعد گزینه **Account Settings** و بعد گزینه **Sip Account** انتخاب شود



۴- در این قسمت باید اطلاعات خواسته شده در جای های مناسب پر کنید مقادیر فیلد ها در جدول زیر مشخص شده است بر روی هر کدام زده و اطلاعات را پر کنید: در آخر گزینه چک مارک را زده تا اطلاعات ذخیره شود


Account name:	SIP Server:	SIP User ID:	SIP Authentication ID:	Password:	Display Name:
شماره تلفن داده شده به شما	Voip.shirazu.ac.ir	شماره تلفن داده شده به شما	شماره تلفن داده شده به شما	شماره تلفن داده شده به شما	شماره تلفن داده شده به شما



۵- اگر تمامی موارد را به درستی وارد کرده باشید در قسمت **keypad** در بالا شماره تلفن voip شما نمایش داده می شود و در کنار آن یک دایره سبز رنگ موجود می باشد به نشانه درست بودن و اتصال خط شما می توانید به شماره ها داخلی تماس بگیرید و یا اینکه به شماره داخلی شما تماس گرفته شود

نکته برای اتصال از منزل یا اینترنت خارج از محیط دانشگاه شیراز باید اتصال VPN به دانشگاه برقرار شود

قالب تماس از بیرون با پیش شماره ۳۶۱۳ شروع می شود مثال ۳۶۱۳۱۲۶۵ از موبال یا شهرستان ۰۷۱۳۶۱۳۱۲۶۵



به منظور بررسی مشکلات و پیگیری موارد مربوط به سامانه ها ، پشتیبانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ از طریق شماره های

۰۷۱-۳۶۱۳۲۹۲۹ و ۰۷۱-۳۶۱۳۲۲۲۲ و ۰۷۱-۳۶۱۳۲۹۲۰ پاسخگوی کاربران گرامی می باشد.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز

<https://ictc.shirazu.ac.ir>